



## Configuración del correo

Cuando ejecutamos el programa, nos aparece la siguiente pantalla. Desde el menú de arriba, pulsa en el icono de "**Herramientas**" y luego escoge la opción de "**Cuentas...**":




Para crear una nueva cuenta de correo, pulsa el botón "**Agregar**":




Una vez pulsado el botón "**Agregar**", escoge la opción del menú "**Correo...**" como muestra la pantalla siguiente:



Nos aparecerá un asistente que nos guiará en el proceso de configuración del correo. Ahora nos pide nuestro nombre y apellidos completo:



Ahora añade tu dirección de correo electrónico en la opción que dice que ya dispones de una dirección de correo electrónico y que quieres utilizarla:



Ahora configura el servidor de correo entrante (o **POP3**): **pop3.tinet.org** y el servidor de correo saliente (o **SMTP**): **smtp.tinet.org** tal y como queda a la pantalla siguiente:

Asistente para la conexión a Internet

Nombre del servidor de correo electrónico

Mi servidor de correo entrante es

Servidor de correo entrante (POP3, IMAP o HTTP):

El servidor SMTP se utiliza para el correo saliente.

Servidor de correo saliente (SMTP):

< Atrás    Siguiete >    Cancelar

Ahora introduce el nombre del usuario que pediste cuando te diste de alta en **TINET** y añade la contraseña y asegúrate de que la opción "**Recordar contraseña**" esté seleccionada para no tenerla que poner cada vez que descargues el correo:

## Inicio de sesión del correo de Internet



Escriba el nombre de la cuenta y la contraseña que su proveedor de servicios Internet le ha proporcionado.

Nombre de cuenta:

Contraseña:

Recordar contraseña

Si su proveedor de servicios Internet requiere autenticación de contraseña segura (SPA) para tener acceso a su cuenta de correo, active la casilla de verificación "Iniciar sesión usando autenticación de contraseña segura (SPA)".


Iniciar sesión usando autenticación de contraseña segura (SPA)

< Atrás

Siguiente >

Cancelar

Cuando hemos llegado a este punto ya tenemos configurado el correo. Pulsa "**Finalizar**" para salir del asistente:




En la pestaña "**Correo**" nos ha aparecido nuestra configuración de correo que acabamos de crear. Pulsamos en el botón "**Cerrar**" cuando todo esté correcto:




Para continuar la configuración del correo pulsa en "**Siguiente**" al final de esta página.

## Configuración del correo


Cuando ejecutamos el programa, nos aparece la siguiente pantalla. Desde el menú de arriba, pulsamos en el icono de "**Herramientas**" y luego escogemos la opción de "**Cuentas...**":



En la pestaña "**Correo**" nos muestra nuestra configuración de correo que tenemos ya configurado:




Pulsa ahora en "**Propiedades**" para ver la configuración de la cuenta de correo:



Como podemos observar, aparece el nombre completo del titular, la dirección de correo y el servidor POP3 (o correo saliente).

Ahora pulsamos en la pestaña "**Servidores**":





Aquí tenemos nuestro correo entrante (o **POP3**), el correo saliente (o **SMTP**), el nombre de cuenta (el mismo que el correo hasta el '@') y la contraseña correspondiente. Asegúrate de que la opción "**Mi servidor requiere autenticación**" esté activada. La opción de "**Iniciar sesión usando autenticación de contraseña segura**" tiene que estar desmarcada.

Para salir, pulsa en el botón "**Aceptar**" y después en "**Cerrar**".